
Erreur lors d'un Program Change

Posté par philanselmo - 16/05/07 à 13:40

Bonjour à tous,

Je suis nouveau venu et je me retrouve avec quelques soucis surtout au niveau des CC. Je m'explique :

A chaque fois que j'entreprend un program change depuis mon clavier de contrôle, Live style me renvoie une erreur Fehler :

" The unit: "Styles" has this excpetion E/A Fehler 102"

j'ai pas osé envoyer ce rapport. Cela me parait trop gros pour être un bug :unsure:

Mes assignations midi in semblent bonnes (j'utilise pour l'instant de R1 à R4 avec un canal dedié pour chaque en entrée

D'autant que les CC classiques (volume etc... fonctionne)

alors question : Les Program change sont-ils gérés ?

merci d'avance

Message édité par: philanselmo, à: 16-05-2007 à 13:40

Re:Erreur lors d'un Program Change

Posté par amvjl - 16/05/07 à 18:23

Bonjour,

Si je vous comprends bien vous voulez changer d'intruments à partir de votre clavier MIDI.

Il me semble qu'avec Live-Styler, la bonne méthode est de passer par l'utilisation des Solos Presets où pour chaque bouton que vous allez choisir vous pourrez programmer un ou plusieurs instruments R1 à R8.

Le Contrôle Clavier dans la page 1 des options vous permet alors d'affecter touches ou autres de votre clavier MIDI pour sélectionner ces boutons ou pour aller directement au suivant ou au précédent (très économique et génial !).

Si vous avez besoin d'aide sur ce point, envoyez moi un message.

Mais peut-être qu'un autre utilisateur de Live-Styler a une meilleure réponse ?

Bien à vous.

Jacques

Re:Erreur lors d'un Program Change

Posté par philanselmo - 16/05/07 à 19:55

Bonsoir et merci pour votre réponse.

Je viens effectivement de découvrir les possibilités de contrôle de live styler via mon clavier maitre ... je passe d'ailleurs plus de temps à configurer qu'à jouer pour l'instant. Mais je pense que tout le monde est passé par cette étape.

Malheureusement, mon live styler m'envoie des messages d'erreur d'un peu tous les côtés et je ne sais pour quel raison. Qui propose mieux que la réinstallation ?

Ce qui est frustrant c'est l'impression d'être le seul à qui cela arrive ...

Il semble que mon clavier maitre lui envoie des infos qu'il n'aime pas du tout.

PS : Mon clavier est un AXIOM61

Re:Erreur lors d'un Program Change

Posté par didier.azemar712 - 16/05/07 à 21:29

bonsoir

tout d'abord il faut deselecter l'option 7 de la premier page des options

j'ai eu les memes problemes avec mon clavier et je les ai resolu en le mettant dans la config la plus simple possible ensuite j'ai affecte une touche de fonction du clavier a la fonction solopreset +1 et une autre a la fonction solopreset-1 evidemment il faut parametrier chaque solopreset avec les instruments que vous voulez

NB: dans les solopresets vous ne pouvez pas influencer sur le tempo, seule la fonction songbook vous le permet

si d'autres pb écrivez

bonne zik

=====

Re:Erreur lors d'un Program Change

Posté par Live Styler France - 16/05/07 à 23:39

Conseil: avant de d'utiliser Live Styler avec vos differents materiels midi, je vous conseille de le tester avec le clavier virtuel (en mettant absolument sur Single finger pour la partie accompagnement) et sur Synchro Start

d'autre part télécharger le XG Soft Synthetiser yamaha (voir téléchargement: Utilitaires) et le mettre en midi out de R1 à R8 + melodie et drums en cochant XG

Vérifier que le led de reception midi en haut à gauche fonctionne bien en cliquant sur une des touches du clavier virtuel et bien sûr ne pas oublier d'ouvrir un style, un instrument en R1 par exemple

Si tout est ok avec le clavier virtuel alors passer à l'étape supérieure en assignant vos differents materiels Midi et rebasculer en mode fingered pour les accords complets

l'aide pas à pas devrait vous aider

<http://www.live-styler.org/content/view/39/75/>

j'ai pas osé envoyer ce rapport. Cela me paraît trop gros pour être un bug

vous pouvez nous l'envoyer cela nous permettra de voir votre config

Les Program change sont-ils gérés ?

oui bien sûr

Je viens effectivement de découvrir les possibilités de contrôle de live styler via mon clavier maître ... je passe d'ailleurs plus de temps à configurer qu'à jouer pour l'instant. Mais je pense que tout le monde est passé par cette étape.

passage obligé mais une fois fait, c'est terminé il suffit de sauvegarder vos config

en espérant avoir répondu à vos interrogations, sachant que si besoin n'hésitez pas à poster sur le forum

Message édité par: Live Styler France, à: 16-05-2007 à 23:42

=====

Re:Erreur lors d'un Program Change

Posté par philanselmo - 17/05/07 à 06:32

bonjour,

La configuration de base fonctionne.

Le choix de preset me semble le meilleur compromis au program change ... ;)

merci à tous

Musicalement,

Yoann

=====

Re:Erreur lors d'un Program Change

Posté par Live Styler France - 17/05/07 à 09:27

Bonjour

je vois que maintenant tout fonctionne et j'en suis ravi pour vous
n'oubliez pas il y a également les OTS qui permettent aussi cela

=====